


MODE OPERATOIRE

Page 1 sur 3

Version 3 du 21/09/2022

FM032



1. Amener le chariot à la porte de la pièce à nettoyer (il restera toujours à l'extérieur). Passer une paire de gants de ménage (ou usage unique). Aérer en ouvrant la fenêtre (T°). Passer dans la pièce, ramasser les gros déchets éventuels et vider les poubelles. Les jeter dans le sac déchets prévu à cet effet.
2. Prendre le pulvérisateur ROUGE du **PROBIOWAY SANITAIRES**, la lavette rouge (que vous laissez sur le lavabo). Vérifier le papier toilette. Tirer la chasse d'eau, vider la poubelle. Pulvériser le lavabo, la robinetterie en ayant fermé la bonde, la douche, l'intérieur de la cuvette WC en laissant la balayette à l'intérieur.
Revenir au chariot pour y ranger le pulvérisateur. Laisser le produit agir.
3. Prendre le pulvérisateur **PROBIOWAY MULTI-SURFACES** et la lavette bleue. Se diriger vers le fond de la pièce. Pulvériser le produit sur une face propre de la lavette et effectuer l'essuyage des surfaces de l'environnement proche du résident de la pièce (en allant toujours du plus propre au plus sale et du haut vers le bas). Essuyer les tables, chaises, étagères et toute autre surface à portée du résident. Essuyer les surfaces verticales. Essuyer les traces de doigts sur les portes ainsi que leurs montants : apporter un soin tout particulier à l'essuyage des portes, des interrupteurs, des différents points de contact. Changer de face d'essuyage chaque fois que nécessaire, en pulvérisant toujours le produit sur la face propre de la lavette. Laisser la lavette bleue sur la poignée de la porte de la pièce en sortant. Revenir au chariot pour y ranger le pulvérisateur.
4. Effectuer le balayage humide de la pièce à l'aide d'une gaze à usage unique (si nécessaire). Ramasser les déchets avec la balayette et la pelle.
5. Se diriger dans la salle de bain en prenant le balai et une frange microfibres propre. Effectuer le nettoyage, le rinçage et l'essuyage des divers éléments des sanitaires avec la lavette rouge, en allant toujours du plus propre au plus sale (lavabo, douche... pour finir par les WC). Nettoyer le miroir à l'aide de la lavette microfibres et du produit à vitres. Laver le sol. Revenir au chariot pour y ranger le pulvérisateur, le balai et évacuer les lavettes et la frange dans les filets prévus à cet effet.
6. Prendre la frange imprégnée de **PROBIOWAY SOLS ET MULTI-USAGES** à l'aide du support de lavage. Deux fois par semaine (voir tableau d'alternance) remplacer le **PROBIOWAY SOLS ET MULTI-USAGES** par le **DETERGENT NEUTRE**. Poser le balai dès l'entrée de la pièce afin de créer une réserve d'eau jusqu'au fond de la pièce puis nettoyer en faisant les mouvements de « 8 » (godille) en revenant vers la porte d'entrée (sans oublier les dessous de meubles). Evacuer la frange dans le tiroir prévu à cet effet. Ferme la porte de la pièce et récupérer la lavette bleue sur la poignée de porte et l'évacuer dans le filet prévu à cet effet.



MODE OPERATOIRE

Page 2 sur 3

Version 3 du 21/09/2022

FM032

Préparation du chariot :



1. POSITIONNER

- Le sac à déchets
- Les filets de récupération pour les franges

2. PREPARER

- Les lavettes bleues
- Les lavettes rouges
- Les franges sols
- Les gazes imprégnées
- Le support de dé poussiérage
- Le balai raclette

Prévoir les quantités en fonction de votre charge quotidienne de travail

Toujours garder des franges et lavettes sèches supplémentaires dans le tiroir prévu à cet effet

3. ALIMENTER le chariot en consommables

- Sacs poubelles
- Gants
- Papier hygiénique
- Pulvérisateurs PROBIOWAY

Si parties communes :

- Essuie-mains
- Savons
- Gel hydroalcoolisé
- Papier hygiénique



Dosage et préparation des produits :

1. **IMPREGNATION DES FRANGES** : imprégner les franges avec le **PROBIOWAY SOLS ET MULTI-USAGES**. Une dose de 20ml de produit pour un seau de 4L pour imprégner 20 franges.

2. **REmplir** : à l'aide du flacon doseur d'1L. une dose de 20ml pour un pulvérisateur rempli de 600ml d'eau (toujours mettre l'eau avant le produit)



PROBIOWAY
MULTI-SURFACES



PROBIOWAY SOLS
ET MULTI-USAGES



PROBIOWAY
SANITAIRES

Le pulvérisateur bleu **PROBIOWAY MULTI-SURFACES** pour les surfaces. Une dose pour 75ml



Le pulvérisateur rouge **PROBIOWAY SANITAIRES** pour les surfaces sanitaires. Dose selon le mode de dilution



MODE OPERATOIRE


Page 3 sur 3

Version 3 du 21/09/2022

FM032

Préparation et utilisation des franges microfibres :

1. METTRE le nombre de franges microfibres sèches dans le seau vide.



2. ORIENTER le côté lavage de la frange vers le fond du seau.



4. FAIRE un mouvement de gauche à droite et vice-versa pour une meilleure imprégnation.



5. APPUYER le socle du balai sur la frange pour faire adhérer au support velcro.



7. POUR enlever la frange, positionner vos pieds de chaque côté de la frange et tirez sur le manche.



8. REPLACER le balai à 90° sur la frange et récupérer la sans vous baisser.



3. VERSER la solution préparée en fonction du nombre de frange : 200ml de solution par frange, soit 1L pour 5 franges.



6. EFFECTUER un balayage humide, puis LAVER le sol selon la technique habituelle.



9. PRENDRE la frange côté velcros et la déposer dans le filet de ménage.

